

ផ្ទះ > [ការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនាញ](#)

ការណែនាំ ការដកដីត្រ Cisco ចេញពី Chromebooks ដែលផ្តល់ដោយ DfE

របៀបដែលសាលារៀនអាចដក Cisco Umbrella ចេញពី Chromebooks ដែលបញ្ជាទិញមុនខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 ។

ពី៖ [នាយកដ្ឋានអប់រំ](#)
(</government/organisations/department-for-education>)

បោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ មេសា ២០២០

អនុវត្តទៅប្រទេសអង់គ្លេស

ខ្លឹមសារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលបញ្ជាទិញ Chromebook មុនខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ។

កម្មវិធីចម្រោះមាតិកាពី Cisco Umbrella ត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ Chromebooks ហើយការកំណត់ទាំងនេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ។ ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍នៅតែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងការប្រើប្រាស់ យើងបានបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ។ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកគួរតែបើកការកំណត់សុវត្ថិភាពជំនួសឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ជំហានដើម្បីយក Cisco Umbrella

ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ

[ការដំឡើង Google Chromebooks](#)
(</guidance/setting-up-google-chromebooks>)

[ជំនួសឧបករណ៍ដែលមានបញ្ហា៖ ការណែនាំសម្រាប់សាលារៀន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន](#) (</guidance/replace-faulty-devices-guidance-for-schools-and-local-authorities>)

[ឧបករណ៍ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់កុមារ និងយុវជន](#)

ប្រសិនបើអ្នកដក Cisco Umbrella ចេញ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពជំនួស។

ដើម្បីលុប Cisco Umbrella ចេញពី Chromebook របស់អ្នក សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

1. ចូលទៅ <https://admin.google.com> (<https://protect-eu.mimecast.com/s/sYqZCy97nS2Qg4yh0jila?domain=admin.google.com>) ។
 2. ជ្រើសរើស 'ឧបករណ៍' ។
 3. នៅក្នុងម៉ឺនុយនៅខាងឆ្វេងដៃនៃបង្អួចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ សូមជ្រើសរើស 'ការគ្រប់គ្រង Chrome' ។
 4. នៅក្នុងបង្អួចគ្រប់គ្រង Chrome សូមជ្រើសរើស 'កម្មវិធី និងផ្នែកបន្ថែម' ។
 5. ជ្រើសរើស 'ការកំណត់រក្សាដែលបានគ្រប់គ្រង' បន្ទាប់មកប្រសិនបើអាចបាន សូមជ្រើសរើសអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីផ្នែកខាងឆ្វេងដៃ។
 6. ជ្រើសរើសទាំងកម្មវិធី និងផ្នែកបន្ថែម បន្ទាប់មករូបតំណាងផ្ទុកសំរាមនៅក្នុងរច្ចាប្រែទាំងស្រុងខាងស្តាំ។
 7. ត្រឡប់ទៅអេក្រង់មុន។
 8. ជ្រើសរើស 'អ្នកប្រើប្រាស់ និងការកំណត់កម្មវិធីរុករក' បន្ទាប់មកប្រសិនបើអាច សូមជ្រើសរើសអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីផ្នែកខាងឆ្វេងដៃ។ ជ្រើសរើសទាំងកម្មវិធី និងផ្នែកបន្ថែម បន្ទាប់មករូបតំណាងផ្ទុកសំរាមនៅក្នុងរច្ចាប្រែទាំងស្រុងខាងស្តាំ។
- ចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី 19 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020

[\(/guidance/loaning-devices-to-children-and-young-people\)](https://guidance/loaning-devices-to-children-and-young-people)

[ឧបករណ៍ និងការតភ្ជាប់ដែលផ្តល់ដល់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង \(/government/publications/devices-and-connectivity-provided-to-children-and-young-people\)](https://government/publications/devices-and-connectivity-provided-to-children-and-young-people)

[របៀបបង្កើតដែន Google សម្រាប់អ្នកថែទាំ \(/guidance/how-to-set-up-a-google-domain-for-care-leavers\)](https://guidance/how-to-set-up-a-google-domain-for-care-leavers)

ការប្រមូល

[ទទួលបានជំនួយជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអប់រំពីចម្ងាយ \(/government/collections/get-help-with-technology-for-remote-education\)](https://government/collections/get-help-with-technology-for-remote-education)

រុករកប្រធានបទ

[ការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនាញ \(/education\)](https://education)

OGI

ខ្ញុំមសារទាំងអស់មាននៅក្រោម អាជ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាលបើកចំហ v3.0
លើកលែងតែមានចែងផ្សេងទៀត។

© ភ្នំពេញក្រោនក្រាសិទ្ធិ